

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
(АО «ГНИВЦ»)**

**«Клиент транспортной системы» (КТС)  
Клиентская часть  
Модуль «КТС: Мастер первоначальной настройки»**

**Руководство администратора**

643.70604355.00001-06 32 14

**Листов 8**

2019

**Лист согласования**

руководства администратора модуля «КТС: Мастер первоначальной настройки».

<b>Наименование подразделения</b>	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>
Филиал АО «ГНИВЦ» в СФО	Начальник УЦ			26.11.2018
	Начальник отдела ПРПО			26.11.2018

**Лист регистрации изменений**

<b>Дата выпуска версии</b>	<b>Версия</b>	<b>Описание изменений</b>	<b>Автор изменений</b>
26.11.2018	1.0	Создание первой версии документа	Ведущий специалист УЦ

**Аннотация**

В данном документе описан процесс работы с модулем «КТС: Мастер первоначальной настройки».

**Список терминов и сокращений****БД**

База данных

**Корпорация**

Группа компаний, предоставляющая отчетность в контролирующие органы с использованием программы «Клиент транспортной системы»

## Содержание

1. Общие сведения .....	7
1.1. Функции.....	7
1.2. Назначение .....	7
1.3. Необходимые ресурсы.....	7
1.3.1. Рекомендуемые технические параметры сервера.....	7
1.3.2. Необходимое программное обеспечение .....	7
1.3.3. Необходимые навыки персонала.....	7
2. Структура.....	7
2.1. Составные части программы .....	7
2.2. Связи с другими программами .....	7
3. Настройка программы .....	7
3.1. Состав установочного комплекта.....	7
3.2. Подготовка к запуску модуля «КТС: Мастер первоначальной настройки» .....	8
3.3. Запуск модуля «КТС: Мастер первоначальной настройки».....	8
4. Администрирование и проверка работоспособности программы .....	8
5. Дополнительные возможности.....	8
6. Сообщения администратору .....	8

## **1. Общие сведения**

### **1.1. Функции**

- Модуль предназначен для первоначальной настройки клиентской части КТС.

### **1.2. Назначение**

- Создание БД для клиентской части КТС;
- Создание файлового хранилища для клиентской части КТС;
- Создание имени входа с правами db\_owner для БД клиентской части КТС.

### **1.3. Необходимые ресурсы**

#### **1.3.1. Рекомендуемые технические параметры сервера**

- процессор Intel Pentium IV с тактовой частотой не менее 2600 Mhz;
- оперативная память не менее 4 Гбайт;
- дисковое пространство от 80 Гб.

#### **1.3.2. Необходимое программное обеспечение**

- операционная система Windows 7/ 8/ 10;
- Microsoft .NET Framework 4;
- Microsoft .NET Framework 4 RUS Language Pack.

#### **1.3.3. Необходимые навыки персонала**

Документ предполагает наличие у персонала навыков:

- обладать основами знаний и навыков работы на персональном компьютере;
- обладать основами знаний и навыков работы с программным продуктом SQL-сервер;
- владеть базовыми навыками работы с операционной системой Microsoft Windows.

## **2. Структура**

### **2.1. Составные части программы**

Модуль «КТС: Мастер первоначальной настройки» не имеет составных частей.

### **2.2. Связи с другими программами**

- с Microsoft SQL Server – создание БД для клиентской части КТС.

## **3. Настройка программы**

### **3.1. Состав установочного комплекта**

Состав дистрибутивного носителя данных модуля «КТС: Мастер первоначальной настройки»: установочный файл SetupKtsSrvBiz.exe/SetupKtsSrvEnt.exe. Модуль «КТС: Мастер первоначальной настройки», поставляется только для конфигураций «Бизнес»/«Корпорация».

### **3.2. Подготовка к запуску модуля «КТС: Мастер первоначальной настройки»**

Для работы модуля «КТС: Мастер первоначальной настройки» необходимо:

- установить систему управления базами данных Microsoft SQL Server 2008 и выше;
- установить Microsoft .NET Framework 4.0 – программное обеспечение, необходимое для обеспечения совместимости различных служб, написанных на разных языках программирования;

- в случае использования конфигурации «Бизнес»/ «Корпорация» выделить место под файловое хранилище не менее 10 Гбайт и открыть доступ на чтение и запись всем пользователям КТС. **Файловое хранилище на FTP – сервере не допускается.**

### **3.3. Запуск модуля «КТС: Мастер первоначальной настройки»**

Процесс работы с модулем «КТС: Мастер первоначальной настройки» описан в пункте 3.4. документа «КТС Клиентская часть. Руководство администратора».

## **4. Администрирование и проверка работоспособности программы**

Проверка работоспособности модуля осуществляется по журналу события Windows.

После локализации места возникновения отказа необходимо:

- проверить ошибки в лог-файле модуля за соответствующую дату (по умолчанию путь «C:\ProgramData\SFO-GNIVC\SfoKts\Default\Data\Log\\$\_!\_гггг\_мм\_дд\гггг\_мм\_дд\_migrator»);

- проверить ошибки в журнале события Windows;

- установить причину ошибки и попытаться устранить ее.

В случае невозможности устранить причину ошибки (неработоспособности модуля) необходимо обратиться в службу технической поддержки и предоставить лог-файл и журнал событий Windows за соответствующую дату.

## **5. Дополнительные возможности**

Дополнительные возможности не предусмотрены.

## **6. Сообщения администратору**

Сообщения администратору не предусмотрены.